


Lager

Das **Ein- und Auslagern von Artikeln** erfolgt im odyn-ERP über die Lieferscheine vom Einkauf oder Verkauf.

Über den Button Auslagern/Einlagern erfolgt zu allen Artikeln aus dem Lieferschein eine Lagerbuchung im Hintergrund.

Dies ist der gewünschte Standard-Workflow. Somit erhalten die Lagerbuchungen automatisch eine Verknüpfung zum Lieferschein und können mit weiteren "Verknüpfte Belege" verbunden sein.



Um dem Benutzer die Arbeit zu vereinfachen und die Handhabung zu beschleunigen, sind die folgenden Aktionen:

- Einlagern
- Erzeugnis fertigen
- Umlagern
- Entnahme

in allen drei Untermenüs **Lagerbestände, Lagerbuchungen und Lagerentnahme** vorhanden.

Eine selbst durchgeführte **Lagerbuchung** ist ohne Verknüpfung zu einem ERP-Dokument und sollte immer mit einem Eintrag im Feld "Optionalen Kommentar" gemacht werden. Damit die Buchung nachvollziehbar, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet in ihrer Auswirkung erfasst ist.

Untermenüs

- Unter **Lager/Lagerbestände** erhalten Sie Auskunft über den Bestand von Artikel zum gewünschten Zeitpunkt.
- Unter **Lager/Lagerbuchungen** können alle oder die gewünschten Buchungen angezeigt werden.
- Die **Lager/Lagerentnahme** zeigt die entnommenen Artikel (Differenz eingelagert zu ausgelagert) mit Anzahl und Ø mtl.

Für den Suchbericht der unterschiedlichen Untermenüs besteht die Möglichkeit, die Suche zunächst durch eine Vorauswahl der folgenden Felder einzugrenzen:

Lager	Auswahl der vorhandenen Lager.
Lagerplatz	Auswahl der vorhandenen Lagerplätze.
Artikelnummer	Artikelnummer, die in den Stammdaten hinterlegt wurde.
Artikelklasse	Artikelklasse, die in den Stammdaten hinterlegt wurde.
Artikelbeschreibung	Artikelbeschreibung, die in den Stammdaten hinterlegt wurde.
Warengruppe	Auswahl der vorhandenen Warengruppen.
Chargennummer	Chargennummer, die in den Stammdaten hinterlegt wurde.
Lagerbestand	Filterkriterien zur Anzahl und Einheit.
Lagerbestand am	Bestand des Lagers zu einem bestimmten Datum.
Lagerbestand	Eingrenzung der Suche in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit.

Einlagern

Über die Eingabefelder können hier Waren eingelagert werden, wobei gleichzeitig eine Übersicht der letzten 10 Lagertransaktionen angezeigt wird.

Ware	Auswahl der Ware, die eingelagert werden sollen.
-------------	--

Ziellager	Auswahl der vorhandenen Lager.
Ziellagerplatz	Auswahl der vorhandenen Lagerplätze.
Chargennummer	Nummer der Charge.
EAN	13-stellige Identifikationsnummer von GS1 ist eine eindeutige und unverwechselbare Produktbezeichnung, die für den Verkauf von Artikeln benötigt wird.
Menge	Eingabe der Menge und Einheit.
Grund der Einlagerung auswählen	Auswahl der vorhandenen Gründe.
Optionales Kommentar	Damit die Buchung nachvollziehbar, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet in ihrer Auswirkung erfasst ist.

Erzeugnis fertigen

Einige Felder überschneiden sich mit denen aus dem Prozess des Einlagerns und sind daher analog zu verstehen.

Erzeugnis	Auswahl der Erzeugnisse, die eingelagert werden sollen.
Chargennummernvergabe	Eindeutige Nummerierung der Charge.

Umlagern

Vorhandene Artikel können hier von einem Lager in ein anderes Lager umlagert werden. Zunächst muss der Artikel gesucht werden, entweder durch das Anzeigen aller Artikel oder durch Eingrenzen der Suche in der Vorauswahl.

Umlagern ⁵ Zurück

Umlagern

Quelllager: Ladenburg

Grund der Umlagerung auswählen: Umlagerung ¹
Optionaler Kommentar:
Standardlagerplatz für diese Waren ändern: ☐

Quelllagerplatz ²	Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Chargennummer	EAN	Lagerbestand	Umlagermenge ³	Ziellager und -lagerplatz ⁴	Neue Chargennummer
Lagerplatz 0 Hallenboden	88005030[VK]	Vario Mini EG 12,5-50 kW 1/2" Weishaupt Brenner WGS 1-stuf.[[bei Frischluft Art.88005050 mit anbieten]]			1,00	<input type="text"/> Stck	Ladenburg Lagerplatz 0 Hallenboden	<input type="text"/>
Lagerplatz 0 Hallenboden	17900018	Variogerät Midi rechts mit Geräteschrank [[-Ventilationseinheit mit el.Steuerung QR 1]]			1,00	<input type="text"/> Stck	Ladenburg Lagerplatz 0 Hallenboden	<input type="text"/>
Lagerplatz 0 Hallenboden	S05	Sonderartikel: Abgas-/Frischluftleitung und Schornsteine			1,00	<input type="text"/> Stck	Ladenburg Lagerplatz 0 Hallenboden	<input type="text"/>

Abb. Lagerbericht

1. In der Kopfzeile wird angezeigt, in welchem Lager sich der aktuelle Standort befindet. Zusätzlich kann der Grund für die Umlagerung ausgewählt und die Aktion kommentiert werden.
2. Abhängig von der Suche wird ein Lagerbericht mit mehreren Spalten und Informationen zu Quelllagerplatz, Artikelnummer und -beschreibung, Lagerbestand etc. angezeigt.

3. Über die Umlagermenge wird die Stückzahl der Ware festgelegt, die umgelagert werden soll.
4. Auswahl des neuen Ziellagers und Lagerplatzes.
5. Der Prozess wird erst durch die Aktion ‚Umlagern‘ abgeschlossen.

Hinweis: Wenn Sie "Standardlagerplatz für diese Waren ändern" ankreuzen, so ändert sich der Lagerplatz für diesen Artikel in den Stammdaten. Ohne das Häkchen findet nur eine **direkte** Umlagerung statt und die Stammdaten bleiben unverändert.

Entnahme

Vorhandene Artikel können hier aus dem Lager entnommen werden (der Prozess ist nahezu identisch mit dem ‚Umlagern‘). Zunächst muss der Artikel gesucht werden, entweder durch das Anzeigen aller Artikel oder durch Eingrenzen der Suche in der Vorauswahl.

- In der Kopfzeile wird angezeigt, in welchem Lager sich der aktuelle Standort befindet. Zusätzlich kann der Grund für die Umlagerung ausgewählt und die Aktion kommentiert werden.
- Abhängig von der Suche wird ein Lagerbericht mit mehreren Spalten und Informationen zu Lagerplatz, Artikelnummer und -beschreibung, Lagerbestand etc. angezeigt.
- Im Feld Entnahmemenge wird die genaue Menge bestimmt, die aus dem Lagerbestand entnommen werden soll.
- Der Prozess wird durch die Aktion ‚Auslagern‘ abgeschlossen.

Revision #2

Created 12 May 2025 09:23:09 by Julien Freymüller

Updated 16 May 2025 11:08:28 by Sinisa Batista