


Lager

Das **Ein- und Auslagern von Artikeln** erfolgt im odyn-ERP über die Lieferscheine vom Einkauf oder Verkauf.

Über den Button Auslagern/Einlagern erfolgt zu allen Artikeln aus dem Lieferschein eine Lagerbuchung im Hintergrund.

Dies ist der gewünschte Standard-Workflow. Somit erhalten die Lagerbuchungen automatisch eine Verknüpfung zum Lieferschein und können mit weiteren "Verknüpfte Belege" verbunden sein.



Alle drei Untermenüs **Lagerbestände**, **Lagerbuchungen** und **Lagerentnahme** haben in der Actionbar den Button **Lager ...** über diesen können Sie selbst eine **Lagerbuchung durchführen**:

- Einlagern
- Erzeugnis fertigen
- Umlagern
- Entnahme

Eine selbst durchgeführte **Lagerbuchung** ist ohne Verknüpfung zu einem ERP-Dokument und sollte immer mit einem Eintrag im Feld "Optionaler Kommentar" gemacht werden. Damit die Buchung nachvollziehbar, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet in ihrer Auswirkung erfasst ist.

Untermenüs

- Unter **Lager/Lagerbestände** erhalten Sie Auskunft über den Bestand von Artikel zum gewünschten Zeitpunkt.
- Unter **Lager/Lagerbuchungen** können alle oder die gewünschten Buchungen angezeigt werden.
- Die **Lager/Lagerentnahme** zeigt die entnommenen Artikel (Differenz eingelagert zu ausgelagert) mit Anzahl und Ø mtl.

Für den Suchbericht der unterschiedlichen Untermenüs haben Sie über eine Vorauswahl zunächst die Möglichkeit, Ihre Suche einzugrenzen durch folgende Felder:

Lager	Auswahl der vorhandenen Lager.
Lagerplatz	Auswahl der vorhandenen Lagerplätze.
Artikelnummer	Artikelnummer, die in den Stammdaten hinterlegt wurde.
Artikelklasse	Artikelklasse, die in den Stammdaten hinterlegt wurde.
Artikelbeschreibung	Artikelbeschreibung, die in den Stammdaten hinterlegt wurde.
Warengruppe	Auswahl der vorhandenen Warengruppen.
Chargennummer	Chargennummer, die in den Stammdaten hinterlegt wurde.
Lagerbestand	Filterkriterien zur Anzahl und Einheit.
Lagerbestand am	Bestand des Lagers zu einem bestimmten Datum.
Lagerbestand	Eingrenzung der Suche in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit.

Einlagern

Über die Eingabefelder können Sie hier Waren einlagern und haben gleichzeitig eine Übersicht der letzten 10 Lagertransaktionen:

Ware	Auswahl der Ware, die Sie einlagern möchten.
-------------	--

Ziellager	Auswahl der vorhandenen Lager.
Ziellagerplatz	Auswahl der vorhandenen Lagerplätze.
Chargennummer	Nummer der Charge.
EAN	13-stellige Identifikationsnummer von GS1 ist eine eindeutige und unverwechselbare Produktbezeichnung, die Sie für den Verkauf Ihrer Artikel benötigen.
Menge	Eingabe der Menge und Einheit.
Grund der Einlagerung auswählen	Auswahl der vorhandenen Gründe.
Optionales Kommentar	Damit die Buchung nachvollziehbar, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet in ihrer Auswirkung erfasst ist.

Erzeugnis fertigen

Einige Felder überschneiden sich mit denen aus dem Prozess des Einlagerns und sind daher analog zu verstehen.

Erzeugnis	Auswahl der Erzeugnisse, die Sie einlagern möchten.
Chargennummernvergabe	Eindeutige Nummerierung der Charge.

Umlagern

Hier können Sie vorhandene Artikel von einem Lager in ein anderes Lager umlagern. Dabei muss zunächst der Artikel gesucht werden, indem Sie alle Artikel anzeigen lassen oder die Suche in der Vorauswahl eingrenzen.

Umlagern ⁵ Zurück

Umlagern

Quelllager: Ladenburg

Grund der Umlagerung auswählen: Umlagerung ¹
Optionaler Kommentar:
Standardlagerplatz für diese Waren ändern: ☐

Quelllagerplatz ²	Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Chargennummer	EAN	Lagerbestand	Umlagermenge ³	Ziellager und -lagerplatz ⁴	Neue Chargennummer
Lagerplatz 0 Hallenboden	88005030[VK]	Vario Mini EG 12,5-50 kW 1/2" Weishaupt Brenner WGS 1-stuf.[[bei Frischluft Art.88005050 mit anbieten]]			1,00	<input type="text"/> Stck	Ladenburg Lagerplatz 0 Hallenboden	<input type="text"/>
Lagerplatz 0 Hallenboden	17900018	Variogerät Midi rechts mit Geräteschrank [[-Ventilationseinheit mit el.Steuerung QR 1]]			1,00	<input type="text"/> Stck	Ladenburg Lagerplatz 0 Hallenboden	<input type="text"/>
Lagerplatz 0 Hallenboden	S05	Sonderartikel: Abgas-/Frischlufteleitung und Schornsteine			1,00	<input type="text"/> Stck	Ladenburg Lagerplatz 0 Hallenboden	<input type="text"/>

Abb. Lagerbericht

1. In der Kopfzeile sehen Sie in welchem Lager Sie sich aktuell befinden. Zusätzlich können Sie hier den Grund für die Umlagerung auswählen und die Aktion kommentieren.
2. Abhängig von Ihrer Suche erhalten Sie einen Lagerbericht mit mehreren Spalten und Informationen zu: Quelllagerplatz, Artikelnummer und -beschreibung, Lagerbestand etc.
3. Über die Umlagermenge bestimmen Sie die Stückzahl der Ware, die umgelagert werden soll.

4. Auswahl des neuen Ziellagers- und lagerplatzes.
5. Erst über die Aktion "Umlagern" ist der Prozess beendet.

Hinweis: Wenn Sie "Standardlagerplatz für diese Waren ändern" ankreuzen, so ändert sich der Lagerplatz für diesen Artikel in den Stammdaten. Ohne das Häkchen findet nur eine **direkte** Umlagerung statt und die Stammdaten bleiben unverändert.

Entnahme

Hier können Sie vorhandene Artikel aus dem Lager entnehmen (Der Prozess ist fast identisch wie beim "Umlagern"). Dabei muss zunächst der Artikel gesucht werden, indem Sie alle Artikel anzeigen lassen oder die Suche in der Vorauswahl eingrenzen.

- In der Kopfzeile sehen Sie in welchem Lager Sie sich aktuell befinden. Zusätzlich können Sie hier den Grund für die Umlagerung auswählen und die Aktion kommentieren.
- Abhängig von Ihrer Suche erhalten Sie einen Lagerbericht mit mehreren Spalten und Informationen zu: Lagerplatz, Artikelnummer und -beschreibung , Lagerbestand etc.
- Im Feld **Entnahmemenge** bestimmen Sie die genaue Menge, die aus dem Lagerbestand entnommen werden soll.
- Über die Aktion "Auslagern" ist der Prozess beendet.

Revision #33

Created 5 June 2024 14:33:30

Updated 15 April 2025 10:27:47 by Julien Freymüller